





- 1 
- 2 

1

windows

10.3.3.32336

手动设置代理

将代理服务器用于以太网或 Wi-Fi 连接。这些设置不适用于 VPN 连接。

使用代理服务器

开

地址

端口

请勿对以下列条目开头的地址使用代理服务器。若有多个条目，请使用英文分号 (,) 来分隔。

localhost;127.*;10.*;172.16.*;172.17.*;172.18.*;172.19.*;172.20.*;172.21.*;172.22.*;172.23.*;172.24.*;172.25.*;172.26.*;172.27.*;172.28.*;172.29.*;172.30.*;172.31.*;

☒

请勿将代理服务器用于本地(Intranet)地址

MAC



以太网
● 已连接

TCP/IP

DNS

WINS

802.1X

代理

硬件

自动发现代理



自动配置代理



网页代理 (HTTP)



安全网页代理 (HTTPS)



服务器

10.3.2.20

端口

2336

代理服务器要求密码



你的凭证可能以不加密方式发送。

SOCKS代理



取消

好

2 代理服务器

window 代理服务器

代理服务器-->internet-->代理服务器-->代理服务器

代理服务器2336 代理服务器192.168.2.91 代理服务器2336

192.168.4.240

代理服务器

localhost;127.*;10.*;172.16.*;172.17.*;172.18.*;172.19.*;172.20.*;172.21.*;172.22.*;172.23.*;172.24.*;172.25.*;172.26.*;172.27.*;172.28.*;172.29.*;172.30.*;172.31.*;192.168.*

手动设置代理

将代理服务器用于以太网或 Wi-Fi 连接。这些设置不适用于 VPN 连接。

使用代理服务器

开

地址

192.168.4.240

端口

2336

请勿对以下列条目开头的地址使用代理服务器。若有多个条目，请使用英文分号 (:) 来分隔。

localhost;127.*;172.16.*;172.17.*;172.18.*;172.19.*;172.20.*;172.21.*;172.22.*;172.23.*;172.24.*;172.25.*;172.26.*;172.27.*;172.28.*;172.29.*;172.30.*;172.31.*;192.168.*

请勿将代理服务器用于本地(Intranet)地址

保存